



Nr 15

VÄSKA

Virkad väska med muscher
Beskrivning: Anita Brathetland

Storlek:

Ca 20 x 25 cm

Garn:

MANDARIN GRANDE (100 % bomull,
50 gram = ca 56 meter)

Garnåtgång:

Ljusblå 6003: 8 nystan

Tillbehör:

2 st D-ring 38 mm
1 st regulator 40 mm
1 tryckknapp
Köpt på Stoff och Still

Rekommenderad virknål:

Virknål nr 5

Virkefasthet:

14 fm med virknål nr 5 = 10 cm
Nr på virknålen är bara vägledande. Får du fler
antal m på 10 cm, byt till tjockare virknål, får du
mindre antal m på 10 cm byt till tunnare virknål.

Öka 1 fm:

Virka 2 fm i 1 fm

2 fm-tills (= 2 fm-tillsammans):

Virka 2 fm men gör inte sista
genomdraget utan behåll m på nålen
(= 3 m), omslag och drag garnet
genom de 3 m.

5 st-tills (= 5 st-tillsammans):

Virka 5 st men gör inte sista
genomdragen utan behåll m på nålen
(= 6 m), omslag och drag garnet
genom de 6 m.

Långsida:

Lägg upp med dubbel tråd och virknål
nr 5, 36 lm.

Byt till enkel tråd.

Virka 1 fm i 2:a lm från nålen och i var
och en av de nästa lm = 35 fm.

Virka enl **diagram** fram och tillbaka till
arb mäter ca 18 cm.

Virka 3 varv med fm.

Klipp av tråden och fäst den väl.

Virka en långsida till på samma sätt.

Virka 1 fm i 2:a lm från nålen och i var
och en av de nästa lm = 4 fm.

Virka 2 varv med fm.

Öka 1 fm innanför 1 fm i var sida = 6
fm.

Upprepa ökningen vart 6:e varv till
totalt 12 fm.

Virka 10 varv med fm.

Sätt ett märke.

Virka 25 cm med 1 fm i varje fm.

Sätt ett märke.

Virka 10 varv med fm.

Minska 1 fm innanför 1 fm i var sida =
10 fm.

Upprepa minskningen vart 6:e varv tills
det återstår 4 fm.

Virka 3 varv med fm.

Klipp av tråden och fäst den väl.

Axelrem:

Lägg upp med virknål nr 5, 7 lm.

Virka 1 fm i 2:a lm från nålen och i var
och en av de nästa lm = 6 fm.

Virka 1 fm i varje fm till arb mäter ca
140 cm.

Klipp av tråden och fäst den väl.

Montering:

Vik den ena kortsidan runt en D-ring
och sy till ca 3 cm ner.

Upprepa på den andra sidan.


Håll långsidan med räts mot dig, lägg
avigs med kortsidan under, starta i den
ena sidan och virka ett fm varv utmed
kortsidan, botten och kortsidan.

Upprepa på den andra sidan.

Fäst en regulator på axelremmen och
vik axelremmen runt D-ringen.

TIPS! Se på en gammal väska hur du
fäster regulatorn.

Sy fast en tryckknapp mitt på
långsidan.



+ Fastmaska (fm)

5 st-tills

5 st i samma fm

Kortsida och botten:

Lägg upp med virknål nr 5, 5 lm.