

OVERALL

SANDNES GARN

DEN NORSKE
GARNFABRIKKEN
SIDEN 1888



RÄTSTICKAD OVERALL

BABYOVERALL I RÄTSTICKNING STICKAD UPPIFRÅN OCH NER / BESKRIVNING: ÅSA CHRISTIANSEN



STORLEK

(0-3) 6-9 mån (1) 2 (4) år

PLAGGETS MÅTT

Övervidd: ca (49) 55 (60) 64 (69) cm

Hel längd: ca (54) 64 (71) 77 (90) cm

Benlängd: ca (18) 26 (30) 34 (42) cm, eller
önskad längd

Ärmlängd: ca (14) 18 (22) 26 (29) cm, eller
önskad längd

Alla mått gäller färdigt plagg, kroppsmaått +
rörelsevidd. Dessa mått är beräknade efter
angiven masktäthet.

GARN

TYNN MERINOULL (100 % merinoull, 50
gram = ca 175 meter)

GARNALTERNATIV

MINI ALPAKKA, SISU, ALPAKKA SILKE,
MANDARIN PETIT, BABYULL LANETT
OBS! Väljer du ett av garnalternativen,
kontrollera meter antalet på garnet, och var
observant på att plaggets uttryck kan ändra sig.

GARNÅTGÅNG

Blekt mossgrön 9551: (4) 5 (6) 7 (8) nystan

TILLBEHÖR

(7) 7 (7) 8 (8) knappar

REKOMMENDERADE STICKOR

Rundst 2½ och 3 mm

MASKTÄTHET

27 m rätst på st 3 = 10 cm

Nr på stickan är bara vägledande. Får du fler
antal m på 10 cm, byt till tjockare st, får du
mindre antal m på 10 cm byt till tunnare st.

RÄTST FRAM OCH TILLBAKA

Alla v stickas räta

RILLA RUNT

Sticka 1 rätt v + 1 avigt v

ÖKA 1 M

Ta upp tråden mellan 2 m, vrid den och
sticka den rät

BÖRJA I HALSEN

Lägg upp på rundst 3, (67) 71 (75) 79 (83) m
och sticka 11 räta v fram och tillbaka.

Öka enl följande: Sticka *2 rm, öka 1 m*,
upprepa från *-*, sluta med 3 rm = (99) 105
(111) 117 (123) m.

Sticka 11 räta v fram och tillbaka.

Öka enl följande: Sticka *3 rm, öka 1 m*,
upprepa från *-*, sluta med 3 rm = (131) 139
(147) 155 (163) m.

Sticka 11 räta v fram och tillbaka.

Öka enl följande: Sticka *4 rm, öka 1 m*,
upprepa från *-*, sluta med 3 rm = (163) 173
(183) 193 (203) m.

Sticka 11 räts v fram och tillbaka.

Öka enl följande: Sticka *5 rm, öka 1 m*,
upprepa från *-*, sluta med 3 rm = (195) 207
(219) 231 (243) m.

Sticka 11 räta v fram och tillbaka.

Öka (0) 12 (20) 24 (32) m jämnt fördelat =
(195) 219 (239) 255 (275) m.

Sticka rätst fram och tillbaka tills arb mäter ca
(11) 12 (13) 14 (15) cm.

Dela arb enl följande: Sticka (29) 33 (36) 39
(42) m (= framstycke), sätt (40) 44 (48) 50
(54) m på en hjälpst (= ärm), lägg upp 8 nya
m, sticka (57) 65 (71) 77 (83) m (= bakstycke),
sätt (40) 44 (48) 50 (54) m på en hjälpst (= ärm),
lägg upp 8 nya m, sticka (29) 33 (36) 39
(42) m (= framstycke).

FRAM- OCH BAKSTYCKE

= (131) 147 (159) 171 (183) m.

Sätt ett märke runt 2 m i var sida med (32) 36
(39) 42 (45) m på vart framstycke, och (63) 71
(77) 83 (89) m på bakstycket.

Sticka rätst fram och tillbaka tills arb från
delningen mäter ca 2 cm.

Öka 1 m på var sida om märkena = (135) 151
(163) 175 (187) m.

Upprepa ökningen när arb mäter 4 cm =
(139) 155 (167) 179 (191) m.

Sticka tills arb från delningen mäter ca (24)
26 (27) 29 (33) cm.

Sticka 2 räta v, samtidigt som det läggs upp 3
m i slutet av varje v = (145) 161 (173) 185 (197) m.

Ta ihop arb och sticka 5 riller runt.

Maska av 12 m mitt fram och 11 m mitt bak
och sticka vart ben för sig.

BEN

= (61) 69 (75) 81 (87) m

Sticka rätst fram och tillbaka, och minska 1 m
i var sida genom att sticka 2 rm tillsammans i
början och slutet av v. Upprepa minskningen
med ca (2) 2 (2) 2½ (2½) cm mellanrum totalt
(9) 12 (13) 14 (15) ggr = (43) 45 (49) 53 (57) m.
Sticka tills benet mäter ca (17) 25 (29) 33 (41)
cm, eller ca 1 cm före önskad längd.
Byt till rundst 2½ och sticka 2 riller.

Maska av.

Sticka andra benet på samma sätt.

ÄRMAR

Ta m från hjälpst och lägg upp på rundst 3, 4
ny m i var sida = (48) 52 (56) 58 (62) m.

Sticka 2 cm rätst fram och tillbaka som
tidigare. Minska 1 m i var sida genom att
sticka 2 rm tillsammans i början och slutet av v.
Upprepa minskningen med ca (2½) 2½ (3)
3½ (3½) cm mellanrum totalt (4) 5 (6) 6 (7)
ggr = (40) 42 (44) 46 (48) m.

Sticka tills ärmen mäter ca (13) 17 (21) 25 (28)
cm, eller ca 1 cm före önskad längd.

Byt till rundst 2½ och sticka 2 riller.

Maska av.

Sticka andra ärmen på samma sätt.

MONTERING

Sy ihop ärmarna och benen.

VÄNSTER FRAMKANT FLICKA/ HÖGER FRAMKANT POJKE

Sticka upp m utmed sprundet på rundst 2½,
ca (97) 103 (109) 115 (121) m.

Sticka fram och tillbaka 7 räta v.

Maska av.

Sticka på samma sätt på den andra sidan,
men gör (7) 7 (7) 8 (8) knapphål på 3:e v.

Det översta och nedersta ca 1 cm från
kanterna och de övriga med jämna
mellanrum.

Knapphål: 2 rm tillsammans, 1 omslag.

Maska av.

Sy fast framkanterna nertill i sprundet.

Sy i knappar.